
4 0 4 9. 出港前報告

業務コード	内 容
AMR	出港前報告

1. 業務概要

出港前報告制度に基づき、本船利用船会社単位（共同運航の場合は、各本船利用船会社の自社単位）及び船積港単位に、船舶情報^{*1}、B/L^{*2}及びコンテナ情報等を報告する。報告内容に基づき審査選定処理を行う。

なお、本業務で報告された情報の訂正及び削除は、「出港前報告訂正（CMR）」業務で行う。

ただし、船舶情報の訂正に伴う再報告は本業務で行う。

本業務は「出港日時報告（ATD）」業務が行われるまでの間、実施することができる。

報告された情報は、入力された入港予定年月日より一定期間経過後、システムから削除される。

（*1）船舶情報とは、以下の5項目を指す。

- ①船舶コード
- ②航海番号
- ③船会社コード
- ④船積港コード
- ⑤船積港枝番

（*2）B/Lの種類は以下のとおりとする。

- ①「オーシャン（マスター）B/L」

本業務またはCMR業務（以下、「本業務等」という。）で登録されるB/L。

- ②「ハウスB/L」

「出港前報告（ハウスB/L）（AHR）」業務または「出港前報告訂正（ハウスB/L）（CHR）」業務（以下、「AHR業務等」という。）でハウスB/Lとして登録されるB/L。

- ③「マスターB/L」

オーシャン（マスター）B/Lのうち、ハウスB/Lと関連付けされているB/L、またはマスターB/L識別に「M」を入力したB/L。

2. 入力者

船会社、船舶代理店

3. 制限事項

- ①1 B/Lで指定可能なコンテナ番号は最大100件とする。
- ②1業務で入力可能なコンテナ番号は最大100件とする。

4. 入力条件

（1）入力者チェック

- ①システムに登録されている利用者であること。
- ②入力者が船会社の場合は、入力された船会社コードに対する利用者であること。
- ③入力者が船舶代理店の場合で、入力された船卸港が日本の港である場合は、船卸港において本船利用船会社との受委託関係がシステムに登録されていること。

（2）入力項目チェック

（A）単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

（B）項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(3) 船舶DBチェック

積載船名または船舶国籍コードを入力しない場合は、入力された船舶コードに対して「船舶基本情報登録（VBX）」業務が行われていること。

(4) 出港前報告情報DBチェック

(A) 出港日時報告チェック

入力された船舶情報に対してATD業務が行われていないこと。

(B) B/Lチェック

入力されたB/Lが登録されている場合は、以下のチェックを行う。

- ①ハウスB/Lでないこと。
- ②既に本業務等で登録済みのオーシャン（マスター）B/Lである場合は、以下の3点を満たすこと。
 - ・仕出港コードが変更されていないこと。
 - ・船舶情報が変更されていること。
 - ・船卸許可申請中でないこと。

5. 処理内容

(1) 入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「00000-0000-0000」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、「00000-0000-0000」以外の処理結果コードを設定の上、処理結果通知出力処理を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。）

(2) 重量比較判定処理

マスターB/Lの登録の場合は、入力された総重量と、マスターB/Lに関連付けられたハウスB/Lの総重量の総計とで比較判定を行う。

(3) 船舶情報不一致判定処理

マスターB/Lの登録の場合で、ハウスB/Lが関連付けされている場合は、入力された船舶情報とハウスB/Lに登録されている船舶情報を比較し、異なる場合に不一致と判定する。

(4) 審査選定処理

入力された情報に基づき審査選定を行う。

(5) 出港前報告情報DB処理

(A) 通常の登録の場合

- ①入力された情報を登録する。
- ②重量比較判定処理、船舶情報不一致判定処理及び審査選定処理の結果を登録する。

(B) 船舶情報の訂正の場合

- ①入力された情報を上書き登録する。
- ②ATD業務が行われている場合は、その旨を取り消す。
- ③重量比較判定処理、船舶情報不一致判定処理及び審査選定処理の結果を登録する。

(6) 貨物情報DB処理

入力されたB/Lに対して「積荷目録提出（DMF）」業務が行われている場合は、出港前報告を行った旨を登録する。

(7) 出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

6. 出力情報

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
出港前報告情報		税関

7. 特記事項

(1) B/Lの出港前報告日時について

本業務を行った日本時間における日時を、出港前報告日時とする。

(2) 船舶情報の訂正について

既に本業務等で登録済みのオーシャン（マスター）B/Lに対して再度本業務を行った場合は、船舶情報の訂正に伴う再報告とみなして上書き登録を行う。マスターB/Lの船舶情報等が変更になった場合でも、関連付けられたハウスB/Lの船舶情報等は更新されないため、AHR業務で再登録を行う必要がある。

(3) 「積荷目録情報登録（一括）（MF I）」業務を利用する場合の注意点

MF I 業務は、本業務で登録された情報を元に「積荷目録情報登録（MFR）」業務の自動起動を行う。本業務とMFR業務とではチェック内容が異なるため、MF I 業務を利用する場合は「入力項目表」の記載事項及び以下の点について注意が必要である。

①以下の3点を満たさない場合は、MF I 業務対象外として出港前報告情報DBに登録される。

- ・コンテナオペレーション会社コードを入力していること。
- ・船卸港コードに日本の港を入力していること。
- ・コンテナ番号を入力した場合は、荷渡形態コード、バンニング形態コード及びコンテナ条約適用識別を入力していること。

②船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、MF I 業務実施前にVBX業務で登録する必要がある。

③MF I 業務を実施した際は、品名は先頭70桁が登録される。

④MF I 業務を実施した際は、代表品目番号は先頭4桁が登録される。

⑤本業務では、積荷目録管理DB、貨物情報DB、コンテナ情報DB及び包括保税運送DBに対するチェックを行っていない。

⑥本業務では、MFR業務における以下の制限チェックを行っていない。

- ・1コンテナで指定可能なB/Lは最大100件とする。
- ・1船舶コードに対して本業務を行える利用船会社数は、最大20件とする。
- ・1船卸港コードに対して指定できるコンテナオペレーション会社数は、最大5件とする。
- ・1船舶コードに対して登録可能なB/L及びコンテナ番号は、合計で最大9999件とする。

業務名（業務コード）			出港前報告（AMR）																	端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 （参考） 後続でMFI業務を利用										コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定 値
1		入力共通項目		an	398			M					M											
2		処理区分コード	KND	an	1			M					M						9：新規登録、出港日時報告前の追加 パッケージソフト利用者は入力不要					
3		SPコード	SP1	an	16			C					C						サービスプロバイダーコードを入力					
4		船舶コード	SEN	an	9			M					M					コールサイン	（1）バスケットコード（9999）は入力不可 （2）積載船名および船舶国籍コードを入力した場合は、 船舶DBに登録されていない船舶コードを入力可					
5		積載船名	SNM	an	35			F					F						（1）船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、 積載船名を必須入力 （2）船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船 舶DBに登録されている積載船名を優先する					
6		船舶国籍コード	SNC	an	2			F					F					国連LOCODE （国名2桁）	（1）船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、 船舶国籍コードを必須入力 （2）船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船 舶DBに登録されている船舶国籍コードを優先する					
7		航海番号	VOY	an	10			M					M											
8		船会社コード	SCA	an	4			M					M						NACCS用船会社コードを入力					
9		船積港コード	LPR	an	5			M					M					国連LOCODE	（1）コンテナ貨物を日本向けに船積みした港を入力 （2）システムに登録されていない船積港コードを入力し た場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」 に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （3）外国のコードとしてシステムに登録されていること					
10		船積港名	LPN	an	20			F					F						（1）船積港コードにバスケットコードを入力した場合 （船積港コードがバスケットコードに変換された場合を含 む）に必須入力 （2）船積港コードに対する船積港名がシステムに登録さ れている場合は、システムに登録されている船積港名を優 先する					
11		船積港枝番	LED	an	1			C					C						（1）スペース入力可 （2）同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船積港枝 番（1～9）を入力					
12		B／L番号	BLN	an	35			M					M						（1）先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること （2）船会社コードが3桁の場合は、4桁目に「ー（ハイフ ン）」を入力すること （3）5桁以上であること （4）カンマ入力がないこと （5）システムで定められた桁数以内であること					
13		出港予定年月日	DDT	n	8			M					M						出港予定年月日を現地時間またはグリニッジ標準時で入力	○				
14		出港予定時分	DHM	n	4			M					M						出港予定時分を現地時間またはグリニッジ標準時で入力	○				
15		グリニッジ標準時差 分	GTD	an	5			M					M						（1）現地時間とグリニッジ標準時との差分を「正負記 号」＋「HHMM」形式で入力 （2）出港予定年月日および出港予定時分に、グリニッジ 標準時を入力する場合は、「00000」を入力					
16		緩和措置対象地域識 別	MMR	an	1			C					C						Y：出港前報告制度における緩和措置対象地域から出港す る場合					
17		マスターB／L識別	MBL	an	1			C					C						利用運送事業者（NVOCC）等から出港前報告（ハウス B／L）がなされる場合は「M」を入力					
18		通知先コード	CA_	an	5	3		C					C					利用者コード	出港前報告に係る税関からのリスク分析結果の事前通知を 他の利用者にも送付したい場合は、当該利用者の利用者 コードを入力					
19		船卸港コード	DPR	an	5			M					M					国連LOCODE	（1）船卸港（仮陸揚を行う場合は仮陸揚港）をコードで 入力 （2）日本の港を入力した場合は、外航船舶用としてシス テムに登録されていること （3）通過貨物の場合は、外国のコードを入力 （4）システムに登録されていない船卸港コードを入力し た場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」 に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う					
20		船卸港枝番	EDA	an	1			C					C						（1）スペース入力可 （2）同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船卸港枝 番（1～9）を入力					
21		入港予定年月日	IDT	n	8			M					M						（1）下記の範囲内のみ入力可 システム日≤入港予定年月日 （2）日本時間で入力 （3）通過貨物の場合は、日本に寄港する日付を入力	○				
22		コンテナオペレー ション会社コード	CYC	an	5			C					M					利用者コード	（1）CY扱いの場合にコンテナオペレーション会社の利 用者コードを入力 （2）CY扱いでない場合及びコンテナオペレーション会 社がシステム不参加の場合は、「99999」を入力					
23		仕出港コード	EPR	an	5			M					M					国連LOCODE	（1）コンテナ貨物を最初に船積みした港を入力 （2）システムに登録されていない仕出港コードを入力し た場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」 に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （3）外国のコードとしてシステムに登録されていること					

業務名（業務コード）			出港前報告（AMR）																	端末仕様（参考）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 （参考） 後続でMFI業務を利用										コード	入力条件/形式	E	R	履歴	PM	既定値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24		仕出港名	EPN	an	20			F					F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

業務名（業務コード）			出港前報告（AMR）																	端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 （参考） 後続でMFI業務を利用										コード	入力条件/形式	E	R	履歴	PM	既定値
37		荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2			F					F					国連LOCODE (国名2桁)	(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人国名をコードで必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を優先する					
38		荷送人電話番号	SHT	an	14			C					C						荷送人コードに対する荷送人電話番号がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている荷送人電話番号を優先する					
39		荷受人コード	CNS	an	12			C					C					輸出入者コード	(1) 荷受人をコードで入力 (2) 先頭8桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 荷受人が無符号の場合は入力不要					
40		荷受人名	CNN	an	70			F					F						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人名を必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を優先する					
41		荷受人住所（連続入力）	CNA	an	105			C					C						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可 (3) 荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力 (4) 荷受人名に「TO ORDER」が入力されている場合は、「TO ORDER」を入力					
42		荷受人住所1／4 (Street and number/P.O.Box)	CN1	an	70			C					C						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所1／4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所1／4 (Street and number/P.O.Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所1／4 (Street and number/P.O.Box) を入力した場合は、荷受人住所2／4 (Street and number/P.O.Box) 及び荷受人住所3／4 (City name) を必須入力					
43		荷受人住所2／4 (Street and number/P.O.Box)	CN2	an	35			C					C						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所2／4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所2／4 (Street and number/P.O.Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所2／4 (Street and number/P.O.Box) を入力した場合は、荷受人住所1／4 (Street and number/P.O.Box) 及び荷受人住所3／4 (City name) を必須入力					
44		荷受人住所3／4 (City name)	CN3	an	35			C					C						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所3／4 (City name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所3／4 (City name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所3／4 (City name) を入力した場合は、荷受人住所1／4 (Street and number/P.O.Box) 及び荷受人住所2／4 (Street and number/P.O.Box) を必須入力					
45		荷受人住所4／4 (Country sub-entity, name)	CN4	an	35			C					C						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所4／4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所4／4 (Country sub-entity, name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
46		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9			C					C						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人郵便番号 (Postcode identification) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を優先する					
47		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2			F					F					国連LOCODE (国名2桁)	(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人国名をコードで必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を優先する (3) 荷受人名に「TO ORDER」が入力されている場合は、着荷通知先国名コード (Country, coded) に入力されている国名コードを入力					
48		荷受人電話番号	CTL	an	14			C					C						荷受人コードに対する荷受人電話番号がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている荷受人電話番号を優先する					
49		着荷通知先コード	NS_	an	12	2		C					C					輸出入者コード	(1) 着荷通知先をコードで入力 (2) 先頭8桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 着荷通知先が無符号の場合は入力不要					
50		着荷通知先名	NN_	an	70	*		C					C						(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードまたは着荷通知先名の1欄目は必須入力 (3) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を優先する					

業務名（業務コード）			出港前報告（AMR）																				端末仕様（参考）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 (参考) 後続でMFI業務を利用										コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	PM	既定値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
51		着荷通知先住所（連続入力）	NA_	an	105	*		C						C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

業務名（業務コード）			出港前報告（AMR）																		端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 （参考） 後続でMFI業務を利用										コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	PM	既定値
67		重量単位コード	WU2	an	3				M					M									○		
68		容積	VOL	n	10				M					M							○				
69		容積単位コード	VUT	an	3				M					M									○		
70		原産国コード	ORG	an	2				C					C											
71		危険貨物等コード	SPC	an	3				C					C											
72		IMDGクラス	DIC	an	4				C					C											
73		UN No.	DUN	an	4				M					M											
74		海上運賃（フレート）	FRT	n	18				C					C							○				
75		海上運賃通貨種別コード	FRC	an	3				M					M											
76		価格	PRS	n	18				C					C							○				
77		価格通貨種別コード	PRT	an	3				M					M											
78		包括保税運送承認番号	HNO	an	11				C					C											
79		仮陸揚識別	KRR	an	3				C					C									○		
80		仮陸揚事由コード	KRS	an	3				M					M									○		
81		仮陸揚期間	PRD	n	2				M					M							○				
82		運送期間開始予定日	SDT	n	8				C					C							○				
83		運送期間終了予定日	EDT	n	8				C					C							○				
84		個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	BYA	an	2				C					C									○		
85		到着地コード	ARR	an	5				C					C											
86		到着地名	ARN	an	35				C					C											
87		他法令コード	OR_	an	2	5			C					C											
88		記事	NTE	an	140				C					C											
89		社内整理番号	REF	an	20				C					C											
90	100	コンテナ番号	CNO	an	12				M					M											

業務名（業務コード）			出港前報告（AMR）																端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用								コード	入力条件/形式	E L	R	履 歴	P M	既定 値	
91	*	シール番号	SL	an	15	6		M				M						シールがない場合は、1欄目に「NO SEAL」を入力					
92	*	空／実入りコンテナ表示	EFS	an	3			M				M				UN/EDIFA CTコード (8169)		「4」は入力不可 5: Full					
93	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			M				M						1桁目: コンテナ長さコード 2桁目: コンテナ高さコード コンテナ長さコード (コード: コンテナ長さ [f t]) 1: 10' 2: 20' 4: 40' 9: その他 コンテナ高さコード (コード: コンテナ高さ [f t] [i n]) 0: 8' 2: 8' 6" 4: 9' 5: 9' 6" 6: >9' 6" 8: 4' 3" 9: ≤4' (その他の高さについては本コードを使用)					
94	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2			M				M						GP: ドライコンテナ RT: 冷凍コンテナ UT: オーブントップコンテナ PF: フラットラックコンテナ PL: プラットフォームコンテナ TN: タンクコンテナ SN: その他のコンテナ					
95	*	荷渡形態コード	DLV	an	2			C				M						51: CY荷渡 52: CFS荷渡 53: DOOR荷渡					
96	*	コンテナ所有形態コード	COW	an	3			M				M				UN/EDIFA CTコード (8077)		1: Shipper supplied 2: Carrier supplied 3: Consolidator supplied 4: Deconsolidator supplied 5: Third party supplied					
97	*	バンニング形態コード	VAN	an	3			C				M				UN/EDIFA CTコード (7273)		1: Carrier loads 4: Shipper loads 16: Consignee loads					
98	*	コンテナ条約適用識別	CTR	an	1			C				M						1: コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条（国産コンテナ等の特例）に該当しないコンテナの場合 2: コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条（国産コンテナ等の特例）に該当するコンテナの場合 3: コンテナ条約適用外のコンテナの場合					
99	*	卸コンテナ自動抽出対象外識別	DCN	an	1			C				C						A: 「船卸確認登録（一括）（PKI）」業務で自動抽出しない旨を登録する場合					

出力情報名 (出力情報コード)			処理結果通知 (* S A M R)																編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	出力条件/形式	カンマ	¥	非表示	分割
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ B / L 番号 3 5 桁				
2		処理結果コード	an	75			M										処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力				
3		B / L 番号	an	35			C											入力された B / L 番号を出力				
4		B / L 不突合識別	an	1			C											以下のいずれかの条件を満たす場合に「1」を出力 ①マスター B / L 識別に「M」が入力されたにもかかわらず、ハウス B / L が関連付けされていない ②マスター B / L 識別が入力されていないにもかかわらず、ハウス B / L が関連付けされている				

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（CMR）																				端末仕様（参考）						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件												コード	入力条件/形式	E L	R	履 歴	P M	既定 値			
								追加				訂正				削除													
1		入力共通項目		an	398			M				M				M													
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M				M						2：出港日時報告後の追加 5：訂正 1：削除							
3		S Pコード	SPI	an	16			C				C				C						サービスプロバイダーコードを入力							
4		船舶コード	SEN	an	9			M				M				M				コールサイン		(1) バスケットコード（9999）は入力不可 (2) 積載船名および船舶国籍コードを入力した場合は、船舶DBに登録されていない船舶コードを入力可							
5		積載船名	SNM	an	35			F				F				-						(1) 船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、積載船名を必須入力 (2) 船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船舶DBに登録されている積載船名を優先する							
6		船舶国籍コード	SNC	an	2			F				F				-			国連LOCODE （国名2桁）		(1) 船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、船舶国籍コードを必須入力 (2) 船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船舶DBに登録されている船舶国籍コードを優先する								
7		航海番号	VOY	an	10			M				M				M													
8		船会社コード	SCA	an	4			M				M				M						NACCS用船会社コードを入力							
9		船積港コード	LPR	an	5			M				M				M			国連LOCODE		(1) コンテナ貨物を日本向けに船積みした港を入力 (2) システムに登録されていない船積港コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う (3) 外国のコードとしてシステムに登録されていること								
10		船積港名	LPN	an	20			F				F				-						(1) 船積港コードにバスケットコードを入力した場合（船積港コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力 (2) 船積港コードに対する船積港名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている船積港名を優先する							
11		船積港枝番	LED	an	1			C				C				C						(1) スペース入力可 (2) 同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船積港枝番（1～9）を入力							
12		B／L番号	BLN	an	35			M				M				M						(1) 先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること (2) 船会社コードが3桁の場合は、4桁目に「-（ハイフン）」を入力すること (3) 5桁以上であること (4) カンマ入力がないこと (5) システムで定められた桁数以内であること							
13		出港予定年月日	DDT	n	8			M				M				-						出港予定年月日を現地時間またはグリニッジ標準時で入力		○					
14		出港予定時分	DHM	n	4			M				M				-						出港予定時分を現地時間またはグリニッジ標準時で入力		○					
15		グリニッジ標準時差分	GTD	an	5			M				M				-						(1) 現地時間とグリニッジ標準時との差分を「正負記号」＋「HHMM」形式で入力 (2) 出港予定年月日および出港予定時分に、グリニッジ標準時を入力する場合は、「00000」を入力							
16		緩和措置対象地域識別	MMR	an	1			C				C				-						Y：出港前報告制度における緩和措置対象地域から出港する場合							
17		マスターB／L識別	MBL	an	1			C				C				-						利用運送事業者（NVOCC）等から出港前報告（ハウスB／L）がなされる場合は「M」を入力							
18		通知先コード	CA_	an	5	3		C				C				-			利用者コード		出港前報告に係る税関からのリスク分析結果の事前通知を他の利用者にも送付したい場合は、当該利用者の利用者コードを入力								
19		船卸港コード	DPR	an	5			M				M				-			国連LOCODE		(1) 船卸港（仮陸揚を行う場合は仮陸揚港）をコードで入力 (2) 日本の港を入力した場合は、外航船舶用としてシステムに登録されていること (3) 通過貨物の場合は、外国のコードを入力 (4) システムに登録されていない船卸港コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う								
20		船卸港枝番	EDA	an	1			C				C				-						(1) スペース入力可 (2) 同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船卸港枝番（1～9）を入力							

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（CMR）																			端末仕様（参考）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件												コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								追加				訂正				削除																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
21		入港予定年月日	IDT	n	8			M					M				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（CMR）																端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値
								追加				訂正											
33		荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box)	SH2	an	35			C					C			-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を入力した場合は、荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box) 及び荷送人住所 3 / 4 (City name) を必須入力	
34		荷送人住所 3 / 4 (City name)	SH3	an	35			C					C			-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 3 / 4 (City name) を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所 3 / 4 (City name) を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷送人住所 3 / 4 (City name) を入力した場合は、荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box) 及び荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を必須入力	
35		荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	SH4	an	35			C					C			-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可	
36		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHP	an	9			C					C			-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人郵便番号 (Postcode identification) を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人郵便番号 (Postcode identification) を優先する	
37		荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2			F					F			-						国連 L O C O D E (国名 2 桁) (1) 荷送人が無符号である場合は荷送人国名をコードで必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を優先する	
38		荷送人電話番号	SHT	an	14			C					C			-						荷送人コードに対する荷送人電話番号がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている荷送人電話番号を優先する	
39		荷受人コード	CNS	an	12			C					C			-						輸出入者コード (1) 荷受人をコードで入力 (2) 先頭 8 桁で入力した場合は、システムで後 4 桁に「0000」を補完する (3) 荷受人が無符号の場合は入力不要	
40		荷受人名	CNN	an	70			F					F			-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人名を必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を優先する	
41		荷受人住所（連続入力）	CNA	an	105			C					C			-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可 (3) 荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力 (4) 荷受人名に「T O O R D E R」が入力されている場合は、「T O O R D E R」を入力	
42		荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box)	CN1	an	70			C					C			-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box) を入力した場合は、荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) 及び荷受人住所 3 / 4 (City name) を必須入力	
43		荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box)	CN2	an	35			C					C			-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を入力した場合は、荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box) 及び荷受人住所 3 / 4 (City name) を必須入力	
44		荷受人住所 3 / 4 (City name)	CN3	an	35			C					C			-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 3 / 4 (City name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 3 / 4 (City name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所 3 / 4 (City name) を入力した場合は、荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P.0.Box) 及び荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P.0.Box) を必須入力	

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（CMR）																	端末仕様（参考）									
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件									コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値				
								追加			訂正			削除															
45		荷受人住所 4 / 4 (Country sub- entity, name)	CN4	an	35			C				C				-								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに 対してシステムに登録されている荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可					
46		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9			C				C				-								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人郵便番号 (Postcode identification) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに 対してシステムに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を優先する					
47		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2			F				F				-								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人国名をコードで 必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに 対してシステムに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を優先する (3) 荷受人名に「T O O R D E R」が入力されている 場合は、着荷通知先国名コード (Country, coded) に入力 されている国名コードを入力					
48		荷受人電話番号	CTL	an	14			C				C				-								荷受人コードに対する荷受人電話番号がシステムに登録さ れている場合は、システムに登録されている荷受人電話番 号を優先する					
49		着荷通知先コード	NS_	an	12	2		C				C				-								輸出入者コード (1) 着荷通知先をコードで入力 (2) 先頭 8 桁で入力した場合は、システムで後 4 桁に 「0 0 0 0」を補完する (3) 着荷通知先が無符号の場合は入力不要					
50		着荷通知先名	NN_	an	70	*		C				C				-								(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードまたは着荷通知先名の 1 欄目は必 須入力 (3) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を 優先する					
51		着荷通知先住所（連 続入力）	NA_	an	105	*		C				C				-								(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先の住所 を入力 (2) 分割された着荷通知先住所欄に入力がある場合は、 入力不可 (3) 着荷通知先住所、着荷通知先電話番号を分離入力で きない場合は、本項目にまとめて入力					
52		着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NE_	an	70	*		C				C				-								(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を優先する (3) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、 入力不可 (4) 着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力した場合は、着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び着荷通知先住所 3 / 4 (City name) を必須入力					
53		着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NF_	an	35	*		C				C				-								(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を優先する (3) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、 入力不可 (4) 着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力した場合は、着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び着荷通知先住所 3 / 4 (City name) を必須入力					
54		着荷通知先住所 3 / 4 (City name)	NG_	an	35	*		C				C				-								(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 3 / 4 (City name) を入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている着荷通知先住所 3 / 4 (City name) を優先する (3) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、 入力不可 (4) 着荷通知先住所 3 / 4 (City name) を入力した場 合は、着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を必須入力					
55		着荷通知先住所 4 / 4 (Country sub- entity, name)	NH_	an	35	*		C				C				-								(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を優先する (3) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、 入力不可					
56		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	NP_	an	9	*		C				C				-								(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先郵便番 号 (Postcode identification) を入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている着荷通知先郵便 番号 (Postcode identification) を優先する					
57		着荷通知先国名コー ド (Country, coded)	NC_	an	2	*		C				C				-								国連 L O C O D E (国名 2 桁) (1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先国名を コードで入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている着荷通知先国名 コード (Country, coded) を優先する					

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（CMR）																	端末仕様（参考）						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件										コード	入力条件/形式	E L	R	履 歴	P M	既定 値		
								追加			訂正			削除												
58		着荷通知先電話番号	NL_	an	14	*		C				C				-					着荷通知先コードに対する着荷通知先電話番号がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている着荷通知先電話番号を優先する					
59		品名	CMD	an	350			M				M				-					（１）積荷内容が容易に特定できるよう具体的かつ詳細な品名を入力 （２）積荷内容が容易に特定できない表現の品名は入力不可（例えば、「PARTS」は不可で、「MOTORCYCLE PARTS」は可）					
60		代表品目番号	HSN	an	6			M				M				-					（１）複数の品目がある場合には、代表品目のHSコード6桁を入力 （２）システムに登録されていること					
61		記号番号	MRK	an	140			M				M				-										
62		個数	PCS	n	8			M				M				-					（１）小数点以下は入力不可 （２）個数の表現できない貨物については「１」を入力		○			
63		個数単位コード	PUT	an	3			M				M				-					包装種類コード （UN／ECE勸告第21号・英字）					
64		総重量	GWT	n	10			M				M				-					（１）整数部6桁、小数部3桁または整数部7桁、小数部2桁の入力を可能とする （２）整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること		○			
65		重量単位コード	WU1	an	3			M				M				-					数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字） KGM：キログラム TNE：メトリクトン LBR：ポンド				○	
66		ネット重量	NWT	n	10			C				C				-					（１）整数部6桁、小数部3桁または整数部7桁、小数部2桁の入力を可能とする （２）整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること		○			
67		重量単位コード	WU2	an	3				M				M			-					数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字） KGM：キログラム TNE：メトリクトン LBR：ポンド				○	
68		容積	VOL	n	10			M				M				-					整数部6桁、小数部3桁		○			
69		容積単位コード	VUT	an	3			M				M				-					数量単位コード （UN／ECE勸告第20号・英字） MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）				○	
70		原産国コード	ORG	an	2			C				C				-					国連LOCODE （国名2桁）					
71		危険貨物等コード	SPC	an	3			C				C				-					危険貨物等コード 特殊貨物の場合にその種類をコードで入力					
72		IMDGクラス	DIC	an	4			C				C				-					国際海上危険物規則（IMDG code）における危険物の分類（クラス）を入力					
73		UN No.	DUN	an	4				M				M			-					（１）国際連合危険物輸送勧告における国連番号を入力 （２）「0000」～「9999」の範囲で入力					
74		海上運賃（フレート）	FRT	n	18			C				C				-					（１）海上運賃通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 （２）海上運賃通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可		○			
75		海上運賃通貨種別コード	FRC	an	3				M				M			-					通貨コード （ISO4217・英字）					
76		価格	PRS	n	18			C				C				-					（１）仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を必須入力 （２）価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 （３）価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可		○			
77		価格通貨種別コード	PRT	an	3				M				M			-					通貨コード （ISO4217・英字）					
78		包括保税運送承認番号	HNO	an	11			C				C				-					包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に入力					

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（CMR）																端末仕様（参考）					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値
								追加				訂正												
79		仮陸揚識別	KRR	an	3			C				C			-			UN／EDIFA CTコード （7365）	28：仮陸揚貨物					○
80		仮陸揚事由コード	KRS	an	3					M			M		-			仮陸揚事由コード	仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、 「POS」でないこと TRT：他の外国貿易船（機）への積換え（運送有り） TRS：他の外国貿易船（機）への積換え（運送無し） POS：同一本船での荷繰り REV：コンテナ詰め替え					○
81		仮陸揚期間	PRD	n	2					M			M		-				（1）船卸開始年月日を起算日として日数で入力 （2）システムに登録されている期間内であること （3）0以外の数字であること		○			
82		運送期間開始予定日	SDT	n	8					C			C		-				（1）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送期間開始予定日を必須入力 （2）システム年月日≦運送開始予定日であること （3）日本時間で入力		○			
83		運送期間終了予定日	EDT	n	8					C			C		-				（1）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で運送期間終了予定日を申告する場合に入力 （2）運送期間開始予定日≦運送期間終了予定日であること （3）日本時間で入力		○			
84		個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	BYA	an	2					C			C		-			UN／EDIFA CTコード （8179）	（1）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具をコードで必須入力 （2）包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に運送具をコードで入力 なお、入力がない場合は「31：TRUCK」を補完し登録 6Δ：AIRCRAFT 11：SHIP 16：BARGE 25：RAIL EXPRESS 31：TRUCK 17：OTHER					○
85		到着地コード	ARR	an	5					C			C		-			保税地域コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送を行う場合に到着地をコードで入力					
86		到着地名	ARN	an	35					C			C		-				到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されていない場合に到着地名を必須入力					
87		他法令コード	OR_	an	2	5				C			C		-			他法令コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送であり、かつ他法令該当の貨物である場合に入力					
88		記事	NTE	an	140					C			C		-									
89		社内整理番号	REF	an	20					C			C		-									
90	100	コンテナ番号	CNO	an	12					M			M		-				左詰めで入力					
91	*	シール番号	SL_	an	15	6				M			M		-				シールがない場合は、1欄目に「NO SEAL」を入力					
92	*	空／実入りコンテナ表示	EFS	an	3					M			M		-			UN／EDIFA CTコード （8169）	「4」は入力不可 5：Full					
93	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2								M		M		-		1桁目：コンテナ長さコード 2桁目：コンテナ高さコード コンテナ長さコード（コード：コンテナ長さ [f t] ） 1：10' 2：20' 4：40' 9：その他 コンテナ高さコード（コード：コンテナ高さ [f t] [i n] ） 0：8' 2：8' 6" 4：9' 5：9' 6" 6：>9' 6" 8：4' 3" 9：≦4'（その他の高さについては本コードを使用）					
94	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2								M		M		-		GP：ドライコンテナ RT：冷凍コンテナ UT：オープントップコンテナ PF：フラットラックコンテナ PL：プラットフォームコンテナ TN：タンクコンテナ SN：その他のコンテナ					

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（CMR）																	端末仕様（参考）					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2	条件									コード	入力条件/形式	E L	R	履 歴	P M	既定 値		
								追加			訂正			削除											
95	*	荷渡形態コード	DLV	an	2				C			C			-					5 1 : CY荷渡 5 2 : CFS荷渡 5 3 : DOOR荷渡					
96	*	コンテナ所有形態 コード	COW	an	3				M			M			-			UN／EDIFA CTコード (8077)	1 : Shipper supplied 2 : Carrier supplied 3 : Consolidator supplied 4 : Deconsolidator supplied 5 : Third party supplied						
97	*	パンニング形態コー ド	VAN	an	3				C			C			-			UN／EDIFA CTコード (7273)	1 : Carrier loads 4 : Shipper loads 1 6 : Consignee loads						
98	*	コンテナ条約適用識 別	CTR	an	1				C			C			-				1 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8 条（国産コンテナ等の特例）に該当しないコンテナの場合 2 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8 条（国産コンテナ等の特例）に該当するコンテナの場合 3 : コンテナ条約適用外のコンテナの場合						
99	*	卸コンテナ自動抽出 対象外識別	DCN	an	1				C			C			-				A : 「船卸確認登録（一括）（PKI）」業務で自動抽出 しない旨を登録する場合						

4 0 5 0 . 出港前報告訂正

業務コード	内 容
CMR	出港前報告訂正

1. 業務概要

出港前報告した情報に対するB/L^{*1}の追加、訂正及び削除を行う。

(1) 追加の場合

「出港日時報告 (ATD)」業務が行われた出港前報告情報に対してB/Lの追加を行う。報告内容に基づき審査選定処理を行う。

また、船舶情報の訂正に伴う再報告も行うことができる。

報告された情報は、入力された入港予定年月日より一定期間経過後、システムから削除される。

(2) 訂正及び削除の場合

登録されている出港前報告情報に対するB/Lの訂正及び削除を行う。

なお、船舶情報^{*2}及びB/Lは訂正不可である。

ATD業務が行われている場合は、「出港前報告審査終了・事前通知 (CDN)」業務によりB/Lにリスク分析結果の事前通知^{*3}が登録されている場合に限り実施可能となる。

(* 1) B/Lの種類は以下のとおりとする。

① 「オーシャン (マスター) B/L」

「出港前報告 (AMR)」業務または本業務 (以下、「本業務等」という。) で登録されるB/L。

② 「ハウスB/L」

「出港前報告 (ハウスB/L) (AHR)」業務または「出港前報告訂正 (ハウスB/L) (CHR)」業務 (以下、「AHR業務等」という。) でハウスB/Lとして登録されるB/L。

③ 「マスターB/L」

オーシャン (マスター) B/Lのうち、ハウスB/Lと関連付けされているB/L、またはマスターB/L識別に「M」を入力したB/L。

(* 2) 船舶情報とは、以下の5項目を指す。

① 船舶コード

② 航海番号

③ 船会社コード

④ 船積港コード

⑤ 船積港枝番

(* 3) リスク分析結果の事前通知とは、以下の4つのコードの通知を指す。

① H L D

② D N L

③ D N U

④ S P D

2. 入力者

船会社、船舶代理店

3. 制限事項

① 1 B/Lで指定可能なコンテナ番号は最大100件とする。

② 1業務で入力可能なコンテナ番号は最大100件とする。

4. 入力条件

(1) 入力者チェック

- ①システムに登録されている利用者であること。
- ②入力者が船会社の場合は、入力された船会社コードに対する利用者であること。
- ③入力者が船舶代理店の場合で、入力された船卸港が日本の港である場合は、船卸港において本船利用船会社との受委託関係がシステムに登録されていること。

(2) 入力項目チェック

(A) 単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(B) 項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(3) 船舶DBチェック

追加または訂正の場合で、積載船名または船舶国籍コードを入力しない場合は、入力された船舶コードに対して「船舶基本情報登録（VBX）」業務が行われていること。

(4) 出港前報告情報DBチェック

(A) 追加の場合

- (a) 入力された船舶情報に対してATD業務が行われていること。
- (b) 入力されたB/Lが登録されている場合は、以下のチェックを行う。
 - ①ハウスB/Lでないこと。
 - ②既に本業務等で登録済みのオーシャン（マスター）B/Lである場合は、以下の3点を満たすこと。
 - ・仕出港コードが変更されていないこと。
 - ・船舶情報が変更されていること。
 - ・船卸許可申請中でないこと。

(B) 訂正の場合

入力されたB/Lに対して以下のチェックを行う。

- ①オーシャン（マスター）B/Lでること。
- ②入力された船舶情報とB/Lに登録されている船舶情報が同一であること。
- ③ATD業務が行われている場合は、B/Lにリスク分析結果の事前通知が登録されていること。

(C) 削除の場合

入力されたB/Lに対して以下のチェックを行う。

- ①オーシャン（マスター）B/Lでること。
- ②入力された船舶情報とB/Lに登録されている船舶情報が同一であること。
- ③ATD業務が行われている場合は、B/Lにリスク分析結果の事前通知が登録されていること。
- ④船卸許可申請中でないこと。

5. 処理内容

(1) 入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「00000-0000-0000」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、「00000-0000-0000」以外の処理結果コードを設定の上、処理結果通知出力処理を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。）

(2) 重量比較判定処理

マスターB/Lの追加または訂正の場合は、入力された総重量と、マスターB/Lに関連付けられたハウスB/Lの総重量の総計とで比較判定を行う。

(3) マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理

入力された船舶情報に対してA T D業務が行われている場合は、入力されたB/Lに対して、本業務等とA H R業務等の実施状況の判定を、以下の通り行う。

また、A H R業務等の実施状況については、マスターB/L単位にハウスB/Lの出港前報告が完了した旨（以下、「ハウスB/L報告完了」という。）の判定も行う。

項番	本業務等実施状況	A H R業務等実施状況	ワーニング対象判定
1	未済	済 (ハウスB/L報告完了未済)	対象
2	未済	済 (ハウスB/L報告完了済)	対象
3	済	未済	対象
4	済	済 (ハウスB/L報告完了未済)	対象
5	済	済 (ハウスB/L報告完了済)	対象外

(4) 出港前報告情報不一致判定処理

入力されたB/Lに対して、以下の判定を行う。

(A) 報告時間不正判定

A T D業務が行われている場合は、システムに登録されている報告期限までに出港前報告がされていることを判定する。

(B) ハウスB/L未登録判定

マスターB/Lの場合は、マスターB/Lに関連付けられたハウスB/Lの登録状況を判定する。

(C) マスターB/L未登録判定

マスターB/Lの場合は、本業務等が行われていることを判定する。

(D) 船舶情報不一致判定

マスターB/LにハウスB/Lが関連付けされている場合は、入力された船舶情報とハウスB/Lに登録されている船舶情報を比較し、異なる場合に不一致と判定する。

○：判定対象

処理区分 チェック項目	追加	訂正	削除
報告時間不正判定	○		
ハウスB/L未登録判定	○	○	
マスターB/L未登録判定	○		○
船舶情報不一致判定	○		

(5) 審査選定処理

追加または訂正の場合は、入力された情報に基づき審査選定を行う。

(6) 出港前報告情報D B処理

(A) 追加の場合

①入力された情報を登録する。

②重量比較判定処理、マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理、出港前報告情報不一致判定処理及び審査選定処理の結果を登録する。

③入力された船舶情報に対する出港日時を登録する。

(B) 訂正の場合

- ①入力された情報を上書き登録する。
- ②重量比較判定処理、マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理、出港前報告情報不一致判定処理及び審査選定処理の結果を登録する。

(C) 削除の場合

- ①マスターB/Lの場合で、ハウスB/Lが関連付けされている場合は、マスターB/Lとの関連付けを取り消す。
- ②マスターB/Lの場合で、ハウスB/Lが関連付けされていない場合は、削除表示を設定する。

(7) 貨物情報DB処理

(A) 追加の場合

入力されたB/Lに対して「積荷目録提出（DMF）」業務が行われている場合は、出港前報告を行った旨及び入力された船舶情報に対する出港日時を登録する。

(B) 削除の場合

入力されたB/Lに対してDMF業務が行われている場合は、出港前報告を行った旨及び入力された船舶情報に対する出港日時を取消す。

(8) 出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

(9) 注意喚起メッセージ出力処理

マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理において、ワーニング対象と判定された場合は、注意喚起メッセージとして処理結果通知に併せて出力する。

6. 出力情報

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
出港前報告情報		税関
マスターB/L一覧情報	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) A T D業務が行われている (2) ワーニング対象と判定された	税関
出港前報告不一致情報 (税関)	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) A T D業務が行われている (2) 「出港前報告情報不一致判定処理」において、出力要と判定された	税関
出港前報告不一致情報 (民間)	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) A T D業務が行われている (2) 「出港前報告情報不一致判定処理」において、出力要と判定された	入力者

7. 特記事項

(1) B/Lの出港前報告日時について

追加の場合は、本業務を行った日本時間における日時を、出港前報告日時とする。

(2) 船舶情報の訂正について

既に本業務等で登録済みのB/Lである場合で、入力された船舶情報とB/Lに登録されている船舶情報が異なる場合は、船舶情報の訂正に伴う再報告とみなして上書き登録を行う。マスターB/Lの船舶情報等が変更になった場合でも、関連付けられたハウスB/Lの船舶情報等は更新されないため、CHR業務で再登録を行う必要がある。

(3) 「積荷目録情報登録（一括）（MFI）」業務を利用する場合の注意点

MFI業務は、本業務で登録された情報を元に「積荷目録情報登録（MFR）」業務の自動起動を行う。本業務とMFR業務とではチェック内容が異なるため、MFI業務を利用する場合は「入力項目表」の記載事項及び以下の点について注意が必要である。

①以下の3点を満たさない場合は、MFI業務対象外として出港前報告情報DBに登録される。

- ・コンテナオペレーション会社コードを入力していること。
- ・船卸港コードに日本の港を入力していること。
- ・コンテナ番号を入力した場合は、荷渡形態コード、バンニング形態コード及びコンテナ条約適用識別を入力していること。

②船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、MFI業務実施前にVBX業務で登録する必要がある。

③MFI業務を実施した際は、品名は先頭70桁が登録される。

④MFI業務を実施した際は、代表品目番号は先頭4桁が登録される。

⑤本業務では、積荷目録管理DB、貨物情報DB、コンテナ情報DB及び包括保税運送DBに対するチェックを行っていない。

⑥本業務では、MFR業務における以下の制限チェックを行っていない。

- ・1コンテナで指定可能なB/Lは最大100件とする。
- ・1船舶コードに対して本業務を行える利用船会社数は、最大20件とする。
- ・1船卸港コードに対して指定できるコンテナオペレーション会社数は、最大5件とする。
- ・1船舶コードに対して登録可能なB/L及びコンテナ番号は、合計で最大9999件とする。

出力情報名(出力情報コード)			処理結果通知（＊SCMR）																	編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	出力条件/形式	カンマ	¥	非表示	分割	
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ B／L 番号　3 5 桁					
2		処理結果コード	an	75			M										処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力					
3		B／L 番号	an	35			C											入力されたB／L 番号を出力					
4		B／L 不突合識別	an	1			C											以下のいずれかの条件を満たす場合に「1」を出力 ①マスターB／L 識別に「M」が入力されたにもかかわらず、ハウスB／L が関連付けされていない ②マスターB／L 識別が入力されていないにもかかわらず、ハウスB／L が関連付けされている					

業務名（業務コード）			出港日時報告（ＡＴＤ）																				端末仕様（参考）							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定 値
1		入力共通項目		an	398			M																						
2		処理区分コード	KND	an	1			M																						
3		S Pコード	SPI	an	16			C																						
4		船舶コード	SEN	an	9			M											コールサイン											
5		航海番号	VOY	an	10			M																						
6		船会社コード	SCA	an	4			M																						
7		船積港コード	LPR	an	5			M											国連 L O C O D E											
8		船積港枝番	LED	an	1			C																						
9		出港年月日	DDT	n	8			M																						
10		出港時分	DHM	n	4			M																						
11		グリニッジ標準時差分	GTD	an	5			M																						
12		緩和措置対象地域識別	MMR	an	1			C																						

4 0 5 2. 出港日時報告

業務コード	内 容
A T D	出港日時報告

1. 業務概要

出港前報告制度に基づき、本船利用船会社単位（共同運航の場合は、各本船利用船会社の自社単位）及び船積港単位に出港日時*¹を報告する。

また、出港日時の訂正も本業務で行う。

本業務では、入力された船舶情報*²と合致するB/L*³を対象に処理を行う。

本業務では、処理対象のB/Lを一定の処理単位に分割し、内部処理を行う。内部処理では、出港前報告情報不一致判定及び出港日時の報告を併せて行う。

（*1）出港日時とは、以下の3項目を指す。

- ①出港年月日
- ②出港時分
- ③グリニッジ標準時差分

（*2）船舶情報とは、以下の5項目を指す。

- ①船舶コード
- ②航海番号
- ③船会社コード
- ④船積港コード
- ⑤船積港枝番

（*3）B/Lの種類は以下のとおりとする。

- ①「オーシャン（マスター）B/L」

「出港前報告（AMR）」業務または「出港前報告訂正（CMR）」業務（以下、「AMR業務等」という。）で登録されるB/L。

- ②「ハウスB/L」

「出港前報告（ハウスB/L）（AHR）」業務または「出港前報告訂正（ハウスB/L）（CHR）」業務（以下、「AHR業務等」という。）でハウスB/Lとして登録されるB/L。

- ③「マスターB/L」

オーシャン（マスター）B/Lのうち、ハウスB/Lと関連付けされているB/L、またはマスターB/L識別に「M」を入力したB/L。

2. 入力者

税関、船会社、船舶代理店

3. 制限事項

なし

4. 入力条件

ATD業務の場合、以下のチェックを行う。

（1）入力者チェック

- ①システムに登録されている利用者であること。
- ②入力者が船会社の場合は、入力された船会社コードに対する利用者であること。
- ③入力者が船舶代理店の場合は、入力された船舶コードにおいて本船利用船会社との受委託関係がシステムに登録されていること。

(2) 入力項目チェック

(A) 単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(B) 項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(3) 出港前報告情報DBチェック

(A) 共通チェック

①入力された船舶情報に対して、本業務による内部処理中でないこと。

②抽出対象となるB/Lが存在すること。

(B) 登録の場合

入力された船舶情報に対して本業務が行われていないこと。

(C) 訂正の場合

①入力された船舶情報に対して本業務が行われていること。

②入力された出港日時が前回報告した出港日時と異なること。

5. 処理内容

(1) ATD業務の場合

(A) 入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「00000-0000-0000」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、「00000-0000-0000」以外の処理結果コードを設定の上、処理結果通知出力処理を行う。(エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。)

(B) 処理対象B/L抽出処理

入力された船舶情報が登録されているB/Lを抽出する。

(C) マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理

抽出したB/Lに対して、AMR業務等及びAHR業務等の実施状況の判定を、以下の通り行う。

また、AHR業務等の実施状況については、マスターB/L単位にハウスB/Lの出港前報告が完了した旨(以下、「ハウスB/L報告完了」という。)の判定も行う。

項番	AMR業務等実施状況	AHR業務等実施状況	ワーニング対象判定
1	未済	済 (ハウスB/L報告完了未済)	対象
2	未済	済 (ハウスB/L報告完了済)	対象
3	済	未済	対象
4	済	済 (ハウスB/L報告完了未済)	対象
5	済	済 (ハウスB/L報告完了済)	対象外

(D) 出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

(E) 内部処理起動処理

抽出したB/Lを一定の処理単位に分割し、内部処理を行う。

(F) 注意喚起メッセージ出力処理

- ①内部処理を実施している旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に併せて出力する。
- ②マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理において、ワーニング対象と判定されたマスターB/Lが存在した場合は、注意喚起メッセージとして処理結果通知に併せて出力する。

(2) 内部処理の場合

処理対象B/Lに対して、以下の処理を行う。

(A) 出港前報告情報不一致判定処理

(a) 報告時間不正判定

システムに登録されている報告期限までに、出港前報告がされていることを判定する。

(b) ハウスB/L未登録判定

マスターB/Lの場合は、マスターB/Lに関連付けられたハウスB/Lの登録状況を判定する。

(c) マスターB/L未登録判定

マスターB/Lの場合は、AMR業務等が行われていることを判定する。

(d) 船舶情報不一致判定

AMR業務等またはAHR業務等において、船舶情報不一致の旨が登録されていないことを判定する。

(B) 出港前報告情報DB処理

入力された出港日時を登録する。

(C) 貨物情報DB処理

抽出対象B/Lに対して「積荷目録提出(DMF)」業務が行われている場合は、入力された出港日時を登録する。

(D) 出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

6. 出力情報

(1) A T D業務の場合

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
マスターB／L一覧情報	入力者が税関以外の場合	税関
	入力者が税関の場合	入力者

(2) 内部処理の場合

情報名	出力条件	出力先
出港前報告情報		税関
出港前報告不一致情報 (税関)	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) 入力者が税関以外である (2) 出力要と判定されたB／Lが存在する	税関
	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) 入力者が税関である (2) 出力要と判定されたB／Lが存在する	入力者
出港前報告不一致情報 (民間)	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) 入力者が税関以外である (2) 出力要と判定されたB／Lが存在する	入力者

出力情報名（出力情報コード）			処理結果通知（＊SATD）																編集仕様				
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式	カンマ	¥	非表示	分割	
1		出力共通項目	an	398		M												メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・船舶コード 9桁 ・航海番号 10桁 ・船会社コード 4桁 ・船積港コード+船積港枝番 6桁					
2		処理結果コード	an	75		M												処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力				
3		船舶コード	an	9		C												コールサイン	入力された船舶コードを出力				
4		航海番号	an	10		C													入力された航海番号を出力				
5		船会社コード	an	4		C													入力された船会社コードを出力				
6		船積港コード	an	5		C												国連LOCODE	入力された船積港コードを出力				
7		船積港枝番	an	1		C													入力された船積港枝番を出力				

業務名（業務コード）				出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）																				端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	既定値				
1		入力共通項目		an	398			M																				
2		処理区分コード	KND	an	1			M											9：新規登録、ハウスＢ／Ｌ報告完了前の追加									
3		ＳＰコード	SP1	an	16			C											サービスプロバイダーコードを入力									
4		船舶コード	SEN	an	9			M										コールサイン	（１）バスケットコード（９９９９）は入力不可 （２）積載船名および船舶国籍コードを入力した場合は、船舶ＤＢに登録されていない船舶コードを入力可									
5		積載船名	SNM	an	35			F											（１）船舶コードが船舶ＤＢに登録されていない場合は、積載船名を必須入力 （２）船舶コードが船舶ＤＢに登録されている場合は、船舶ＤＢに登録されている積載船名を優先する									
6		船舶国籍コード	SNC	an	2			F										国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）船舶コードが船舶ＤＢに登録されていない場合は、船舶国籍コードを必須入力 （２）船舶コードが船舶ＤＢに登録されている場合は、船舶ＤＢに登録されている船舶国籍コードを優先する									
7		航海番号	VOY	an	10			M																				
8		船会社コード	SCA	an	4			M											NACCS用船会社コードを入力									
9		船積港コード	LPR	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）コンテナ貨物を日本向けに船積みした港を入力 （２）システムに登録されていない船積港コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （３）外国のコードとしてシステムに登録されていること									
10		船積港名	LPN	an	20			F											（１）船積港コードにバスケットコードを入力した場合（船積港コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力 （２）船積港コードに対する船積港名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている船積港名を優先する									
11		船積港枝番	LED	an	1			C											（１）スペース入力可 （２）同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船積港枝番（１～９）を入力									
12		マスターＢ／Ｌ番号	OBL	an	35			M											（１）先頭４桁は、NACCS用船会社コードであること （２）船会社コードが３桁の場合は、４桁目に「-（ハイフン）」を入力すること （３）５桁以上であること （４）カンマ入力がないこと （５）システムで定められた桁数以内であること									
13		ハウスＢ／Ｌ報告完了識別	HBE	an	1			C											マスターＢ／Ｌに関連するハウスＢ／Ｌの報告が全て完了した場合は「Ｅ」を入力									
14		ハウスＢ／Ｌ番号	CBL	an	35			C											（１）先頭４桁は、ハウス貨物用として使用可能なコードであること （２）５桁以上であること （３）カンマ入力がないこと （４）システムで定められた桁数以内であること （５）ハウスＢ／Ｌ報告完了識別に入力がない場合は、必須入力									
15		出港予定年月日	DDT	n	8			C											出港予定年月日を現地時間またはグリニッジ標準時で入力	○								
16		出港予定時分	DHM	n	4			M											出港予定時分を現地時間またはグリニッジ標準時で入力	○								
17		グリニッジ標準時差分	GTD	an	5			M											（１）現地時間とグリニッジ標準時との差分を「正負記号」＋「HHMM」形式で入力 （２）出港予定年月日および出港予定時分に、グリニッジ標準時を入力する場合は、「００００」を入力									
18		緩和措置対象地域識別	MMR	an	1			C											Ｙ：出港前報告制度における緩和措置対象地域から出港する場合									
19		通知先コード	CA_	an	5	3		C										利用者コード	出港前報告に係る税関からのリスク分析結果の事前通知を他の利用者にも送付したい場合は、当該利用者の利用者コードを入力									
20		船卸港コード	DPR	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）船卸港（仮陸揚を行う場合は仮陸揚港）をコードで入力 （２）日本の港を入力した場合は、外航船舶用としてシステムに登録されていること （３）通過貨物の場合は、外国のコードを入力 （４）システムに登録されていない船卸港コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う									
21		入港予定年月日	IDT	n	8			M											（１）下記の範囲内のみ入力可 システム日≦入港予定年月日 （２）日本時間で入力 （３）通過貨物の場合は、日本に寄港する日本時間を入力	○								
22		仕出港コード	EPR	an	5			M										国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）コンテナ貨物を最初に船積みした港を入力 （２）システムに登録されていない仕出港コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （３）外国のコードとしてシステムに登録されていること									

業務名（業務コード）			出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）															端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 上	繰 下	条件								コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定 値
23		仕出港名	EPN	an	20			F									(1) 仕出港コードにバスケットコードを入力した場合（仕出港コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力 (2) 仕出港コードに対する仕出港名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている仕出港名を優先する					
24		荷渡地コード	DLP	an	5			M								国連LOCODE	(1) 仮陸揚貨物の場合は船卸港コードと同一でないこと (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う (3) 荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること					
25		荷渡地名	DLN	an	20			F									(1) 荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合（荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力 (2) 荷渡地コードに対する荷渡地名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている荷渡地名を優先する					
26		最終仕向地コード	DST	an	5			C								国連LOCODE	(1) システムに登録されていない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う (2) 最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること					
27		最終仕向地名	DSN	an	20			F									(1) 最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合（最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力 (2) 最終仕向地コードに対する最終仕向地名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている最終仕向地名を優先する					
28		荷送人コード	SHS	an	12			C								輸出入者コード	(1) 荷送人をコードで入力 (2) 先頭8桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 荷送人が無符号である場合は入力不要					
29		荷送人名	SHN	an	70			F									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人名を必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を優先する					
30		荷送人住所（連続入力）	SHA	an	105			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 (2) 分割された荷送人住所欄に入力がある場合は、入力不可 (3) 荷送人住所、荷送人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力					
31		荷送人住所1／4 （Street and number/P.O.Box）	SH1	an	70			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所1／4（Street and number/P.O.Box）を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所1／4（Street and number/P.O.Box）を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷送人住所1／4（Street and number/P.O.Box）を入力した場合は、荷送人住所2／4（Street and number/P.O.Box）及び荷送人住所3／4（City name）を必須入力					
32		荷送人住所2／4 （Street and number/P.O.Box）	SH2	an	35			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所2／4（Street and number/P.O.Box）を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所2／4（Street and number/P.O.Box）を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷送人住所2／4（Street and number/P.O.Box）を入力した場合は、荷送人住所1／4（Street and number/P.O.Box）及び荷送人住所3／4（City name）を必須入力					
33		荷送人住所3／4 （City name）	SH3	an	35			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所3／4（City name）を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所3／4（City name）を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷送人住所3／4（City name）を入力した場合は、荷送人住所1／4（Street and number/P.O.Box）及び荷送人住所2／4（Street and number/P.O.Box）を必須入力					
34		荷送人住所4／4 （Country sub- entity, name）	SH4	an	35			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所4／4（Country sub-entity, name）を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所4／4（Country sub-entity, name）を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
35		荷送人郵便番号 （Postcode identification）	SHP	an	9			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人郵便番号（Postcode identification）を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人郵便番号（Postcode identification）を優先する					

業務名（業務コード）			出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）																端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 上	繰 下	条件								コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定 値	
36		荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2				F							国連LOCODE (国名2桁)	(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人国名をコードで 必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対 してシステムに登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を優先する						
37		荷送人電話番号	SHT	an	14				C								荷送人コードに対する荷送人電話番号がシステムに登録さ れている場合は、システムに登録されている荷送人電話番 号を優先する						
38		荷受人コード	CNS	an	12				C							輸出入者コード	(1) 荷受人をコードで入力 (2) 先頭8桁で入力した場合は、システムで後4桁に 「００００」を補完する (3) 荷受人が無符号の場合は入力不要						
39		荷受人名	CNN	an	70				F								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人名を必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対 してシステムに登録されている荷受人名を優先する						
40		荷受人住所（連続入 力）	CNA	an	105				C								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力 不可 (3) 荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場 合は、本項目にまとめて入力 (4) 荷受人名に「ＴＯ　ORDER」が入力されている 場合は、「ＴＯ　ORDER」を入力						
41		荷受人住所1／4 (Street and number/P. O. Box)	CN1	an	70				C								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所1／4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対 してシステムに登録されている荷受人住所1／4 (Street and number/P. O. Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可 (4) 荷受人住所1／4 (Street and number/P. O. Box) を入力した場合は、荷受人住所2／4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷受人住所3／4 (City name) を 必須入力						
42		荷受人住所2／4 (Street and number/P. O. Box)	CN2	an	35				C								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所2／4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対 してシステムに登録されている荷受人住所2／4 (Street and number/P. O. Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可 (4) 荷受人住所2／4 (Street and number/P. O. Box) を入力した場合は、荷受人住所1／4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷受人住所3／4 (City name) を 必須入力						
43		荷受人住所3／4 (City name)	CN3	an	35				C								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所3／4 (City name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対 してシステムに登録されている荷受人住所3／4 (City name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可 (4) 荷受人住所3／4 (City name) を入力した場 合は、荷受人住所1／4 (Street and number/P. O. Box) 及 び荷受人住所2／4 (Street and number/P. O. Box) を必 須入力						
44		荷受人住所4／4 (Country sub- entity, name)	CN4	an	35				C								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所4／4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対 してシステムに登録されている荷受人住所4／4 (Country sub-entity, name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力 不可						
45		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9				C								(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人郵便番号 (Postcode identification) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対 してシステムに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を優先する						
46		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2				F							国連LOCODE (国名2桁)	(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人国名をコードで 必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対 してシステムに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を優先する (3) 荷受人名に「ＴＯ　ORDER」が入力されている 場合は、着荷通知先国名コード (Country, coded) に入力 されている国名コードを入力						
47		荷受人電話番号	CTL	an	14				C								荷受人コードに対する荷受人電話番号がシステムに登録さ れている場合は、システムに登録されている荷受人電話番 号を優先する						
48		着荷通知先コード	NS_	an	12	2			C							輸出入者コード	(1) 着荷通知先をコードで入力 (2) 先頭8桁で入力した場合は、システムで後4桁に 「００００」を補完する (3) 着荷通知先が無符号の場合は入力不要						
49		着荷通知先名	NN_	an	70	*			C								(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードまたは着荷通知先名の1欄目は必 須入力 (3) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先 コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を 優先する						

業務名（業務コード）			出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）																	端末仕様（参考）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定 値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
50		着荷通知先住所（連続入力）	NA_	an	105	*												C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

業務名（業務コード）				出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）（ＡＨＲ）																			端末仕様（参考）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件												コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定 値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
67		容積	VOL	n	10			M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

業務名（業務コード）			出港前報告（ハウスB／L）（AHR）														端末仕様（参考）					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件								コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定値
91	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2												1桁目：コンテナ長さコード 2桁目：コンテナ高さコード コンテナ長さコード（コード：コンテナ長さ [f t] ） 1：10' 2：20' 4：40' 9：その他 コンテナ高さコード（コード：コンテナ高さ [f t] [i n] ） 0： 8' 2： 8' 6" 4： 9' 5： 9' 6" 6： > 9' 6" 8： 4' 3" 9： ≤ 4' （その他の高さについては本コードを使用）					
92	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2												GP：ドライコンテナ RT：冷凍コンテナ UT：オーブントップコンテナ PF：フラットラックコンテナ PL：プラットフォームコンテナ TN：タンクコンテナ SN：その他のコンテナ					
93	*	コンテナ所有形態コード	COW	an	3											UN／EDIFA CTコード （8077）	1：Shipper supplied 2：Carrier supplied 3：Consolidator supplied 4：Deconsolidator supplied 5：Third party supplied					

4 0 5 3. 出港前報告 (ハウスB／L)

業務コード	内 容
AHR	出港前報告 (ハウスB／L)

1. 業務概要

出港前報告制度に基づき、船舶情報*¹、関連付けするマスターB/L*²、ハウスB/L及びコンテナ情報等を報告する。報告内容に基づき審査選定処理を行う。

また、マスターB/L単位にハウスB/Lの出港前報告が完了した旨（以下、「ハウスB/L報告完了」という。）の登録も行う。既にマスターB/LにハウスB/Lが関連付けられている場合は、ハウスB/Lの登録を省略し、ハウスB/L報告完了の登録のみを行うこともできる。

なお、本業務で報告された情報の訂正及び削除は、「出港前報告訂正（ハウスB/L）（CHR）」業務で行う。

ただし、マスターB/Lの船舶情報が訂正された場合は、本業務でハウスB/Lの船舶情報を訂正して再報告を行う。

報告された情報は、入力された入港予定年月日より一定期間経過後、システムから削除される。

（*1）船舶情報とは、以下の5項目を指す。

- ①船舶コード
- ②航海番号
- ③船会社コード
- ④船積港コード
- ⑤船積港枝番

（*2）B/Lの種類は以下のとおりとする。

- ①「オーシャン（マスター）B/L」

「出港前報告（AMR）」業務または「出港前報告訂正（CMR）」業務（以下、「AMR業務等」という。）で登録されるB/L。

- ②「ハウスB/L」

本業務またはCHR業務（以下、「本業務等」という。）でハウスB/Lとして登録されるB/L。

- ③「マスターB/L」

オーシャン（マスター）B/Lのうち、ハウスB/Lと関連付けされているB/L、またはマスターB/L識別に「M」を入力したB/L。

2. 入力者

船会社、船舶代理店、NVOCC

3. 制限事項

- ①1マスターB/Lに対して関連付け可能なハウスB/Lは最大99件とする。
- ②1ハウスB/Lで指定可能なコンテナ番号は最大100件とする。
- ③1業務で入力可能なコンテナ番号は最大100件とする。

4. 入力条件

（1）入力者チェック

- ①システムに登録されている利用者であること。
- ②入力者が船会社の場合は、入力された船会社コードに対する利用者であること。
- ③入力者が船舶代理店の場合で、入力された船卸港が日本の港である場合は、船卸港において本船利用船会社との受委託関係がシステムに登録されていること。

(2) 入力項目チェック

(A) 単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(B) 項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(3) 船舶DBチェック

積載船名または船舶国籍コードを入力しない場合は、入力された船舶コードに対して「船舶基本情報登録（VBX）」業務が行われていること。

(4) 出港前報告情報DBチェック

(A) マスターB/Lチェック

入力されたマスターB/Lが登録されている場合は、以下のチェックを行う。

①ハウスB/Lでないこと。

②ハウスB/L報告完了の登録がされていないこと。ただし、ハウスB/Lの船舶情報の訂正に伴う再報告の場合を除く。

③ハウスB/L報告完了のみを登録する場合は、既にハウスB/Lと関連付けされていること。

(B) ハウスB/Lチェック

(a) 出港日時報告チェック

入力された船舶情報に対して「出港日時報告（ATD）」業務が行われていないこと。

(b) B/Lチェック

入力されたハウスB/Lが登録されている場合は、以下のチェックを行う。

①オーシャン（マスター）B/Lでないこと。

②既に本業務等で登録済みのハウスB/Lである場合は、以下の2点を満たすこと。

・仕出港コードが変更されていないこと。

・船舶情報が変更されていること。

5. 処理内容

(1) 入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「00000-00000-00000」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、「00000-00000-00000」以外の処理結果コードを設定の上、処理結果通知出力処理を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。）

(2) ハウスB/L重量総計計上処理

入力された総重量を、マスターB/Lに登録されているハウスB/L重量総計に加算する。

(3) 重量比較判定処理

マスターB/Lに対してAMR業務等が行われている場合は、マスターB/Lの総重量と前述5.

(2) で計上したハウスB/L重量総計とで比較判定を行う。

(4) 船舶情報不一致判定処理

マスターB/Lに対してAMR業務等が行われている場合は、入力された船舶情報とマスターB/Lに登録されている船舶情報を比較し、異なる場合に不一致と判定する。

(5) 審査選定処理

入力された情報に基づき審査選定を行う。

(6) 出港前報告情報DB処理

(A) マスターB/L処理

(a) 登録処理

入力されたマスターB/Lに対して以下の処理を行う。

- ①ハウスB/Lの入力がある場合は、関連付けられたハウスB/Lの件数を、1件加算する。
- ②ハウスB/Lの船舶情報の訂正の場合で、マスターB/LにハウスB/L報告完了の登録がされている場合は、その旨を取り消す。
- ③ハウスB/L報告完了の入力がある場合は、その旨を登録する。
- ④ハウスB/L重量総計計上処理、重量比較判定処理及び船舶情報不一致判定処理の結果を登録する。

(b) 削除処理

マスターB/Lが変更された場合は、変更前のマスターB/Lに対して以下の処理を行う。

- ①関連付けられたハウスB/Lの件数を、1件減算する。
- ②ハウスB/L重量総計計上処理、重量比較判定処理及び船舶情報不一致判定処理の結果を登録する。
- ③関連付けられたハウスB/Lの件数が0件となった場合で、AMR業務等が行われていない場合は、削除表示を設定する。

(B) ハウスB/L処理

入力されたハウスB/Lに対して以下の処理を行う。

(a) 通常の登録の場合

- ①入力された情報を登録する。
- ②マスターB/LとハウスB/Lを関連付けた旨を登録する。
- ③審査選定処理の結果を登録する。

(b) 船舶情報の訂正の場合

- ①入力された情報を上書き登録する。
- ②ATD業務が行われている場合は、その旨を取り消す。
- ③マスターB/LとハウスB/Lを関連付けた旨を登録する。
- ④審査選定処理の結果を登録する。

(7) 出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

6. 出力情報

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
出港前報告情報	ハウスB/Lに係る情報	税関
出港前報告情報	マスターB/Lに係る情報	税関

7. 特記事項

(1) ハウスB/Lの出港前報告日時について

本業務を行った日本時間における日時を、出港前報告日時とする。

(2) 船舶情報の訂正について

既に本業務等で登録済みのハウスB/Lに対して、再度本業務を行った場合は、船舶情報の訂正に伴う再報告とみなして上書き登録を行う。同時に、マスターB/Lに対するハウスB/L報告完了の登録がされている場合はその旨を取り消すため、再度ハウスB/L報告完了の登録が必要である。

出力情報名（出力情報コード）			処理結果通知（* S A H R）																編集仕様		
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式	カンマ	非表示	分割
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 （１）ハウスＢ／Ｌ番号が入力された場合 ・ハウスＢ／Ｌ番号 ３５桁 （２）ハウスＢ／Ｌ番号が入力されていない場合 ・マスターＢ／Ｌ番号 ３５桁			
2		処理結果コード	an	75			M										処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力			
3		マスターＢ／Ｌ番号	an	35			C											入力されたマスターＢ／Ｌ番号を出力			
4		ハウスＢ／Ｌ番号	an	35			C											入力されたハウスＢ／Ｌ番号を出力			
5		Ｂ／Ｌ不適合識別	an	1			C											ハウスＢ／Ｌが入力された場合で、入力されたマスターＢ／Ｌが以下のいずれかの条件を満たす場合に「１」を出力 ①マスターＢ／Ｌ識別に「M」が入力されていないＢ／Ｌ ②AMR業務等が実施されていないＢ／Ｌ			

業務名（業務コード）					出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（CHR）																				端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件												コード	入力条件/形式	E	R	履歴	PM	既定値			
								追加				訂正				削除													
1		入力共通項目		an	398			M				M				M													
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M				M						2：追加 5：訂正 1：削除							
3		SPコード	SPI	an	16			C				C				C						サービスプロバイダーコードを入力							
4		船舶コード	SEN	an	9			M				M				M				コールサイン		(1) バスケットコード（9999）は入力不可 (2) 積載船名および船舶国籍コードを入力した場合は、船舶DBに登録されていない船舶コードを入力可							
5		積載船名	SNM	an	35			F				F				-						(1) 船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、積載船名を必須入力 (2) 船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船舶DBに登録されている積載船名を優先する							
6		船舶国籍コード	SNC	an	2			F				F				-				国連LOCODE (国名2桁)		(1) 船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、船舶国籍コードを必須入力 (2) 船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船舶DBに登録されている船舶国籍コードを優先する							
7		航海番号	VOY	an	10			M				M				M													
8		船会社コード	SCA	an	4			M				M				M						NACCS用船会社コードを入力							
9		船積港コード	LPR	an	5			M				M				M				国連LOCODE		(1) コンテナ貨物を日本向けに船積みした港を入力 (2) システムに登録されていない船積港コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う (3) 外国のコードとしてシステムに登録されていること							
10		船積港名	LPN	an	20			F				F				-						(1) 船積港コードにバスケットコードを入力した場合（船積港コードがバスケットコードに変換された場合を含む）に必須入力 (2) 船積港コードに対する船積港名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている船積港名を優先する							
11		船積港枝番	LED	an	1			C				C				C						(1) スペース入力可 (2) 同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船積港枝番（1～9）を入力							
12		マスターB／L番号	OBL	an	35			M				M				M						(1) 先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること (2) 船会社コードが3桁の場合は、4桁目に「-（ハイフン）」を入力すること (3) 5桁以上であること (4) カンマ入力がないこと (5) システムで定められた桁数以内であること							
13		ハウスB／L報告完了識別	HBE	an	1			C				X				-						マスターB／Lに関連するハウスB／Lの報告が全て完了した場合は「E」を入力							
14		ハウスB／L番号	CBL	an	35			C				M				M						(1) 先頭4桁は、ハウス貨物用として使用可能なコードであること (2) 5桁以上であること (3) カンマ入力がないこと (4) システムで定められた桁数以内であること (5) ハウスB／L報告完了識別に入力がない場合は、必須入力							
15		出港予定年月日	DDT	n	8			C				C				-						出港予定年月日を現地時間またはグリニッジ標準時で入力	○						
16		出港予定時分	DHM	n	4				M				M			-						出港予定時分を現地時間またはグリニッジ標準時で入力	○						
17		グリニッジ標準時差分	GTD	an	5				M				M			-						(1) 現地時間とグリニッジ標準時との差分を「正負記号」＋「HHMM」形式で入力 (2) 出港予定年月日および出港予定時分に、グリニッジ標準時を入力する場合は、「00000」を入力							
18		緩和措置対象地域識別	MMR	an	1			C				C				-						Y：出港前報告制度における緩和措置対象地域から出港する場合							
19		通知先コード	CA_	an	5	3		C				C				-				利用者コード		出港前報告に係る税関からのリスク分析結果の事前通知を他の利用者にも送付したい場合は、当該利用者の利用者コードを入力							

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（ハウスB／L）（CHR）																端末仕様（参考）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	既定値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								追加				訂正												削除																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
20		船卸港コード	DPR	an	5					M				M		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（ハウスB／L）（CHR）																端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値
								追加				訂正											
33		荷送人住所 3／4 (City name)	SH3	an	35						C				C		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 3／4 (City name) を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所 3／4 (City name) を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷送人住所 3／4 (City name) を入力した場合は、荷送人住所 1／4 (Street and number/P.O.Box) 及び荷送人住所 2／4 (Street and number/P.O.Box) を必須入力
34		荷送人住所 4／4 (Country sub- entity, name)	SH4	an	35						C				C		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 4／4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人住所 4／4 (Country sub-entity, name) を優先する (3) 荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可
35		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHP	an	9						C				C		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人郵便番号 (Postcode identification) を入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人郵便番号 (Postcode identification) を優先する
36		荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2						F				F		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人国名をコードで必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を優先する
37		荷送人電話番号	SHT	an	14						C				C		-						荷送人コードに対する荷送人電話番号がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている荷送人電話番号を優先する
38		荷受人コード	CNS	an	12						C				C		-						(1) 荷受人をコードで入力 (2) 先頭 8 桁で入力した場合は、システムで後 4 桁に「0 0 0 0」を補完する (3) 荷受人が無符号の場合は入力不要
39		荷受人名	CNN	an	70						F				F		-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人名を必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を優先する
40		荷受人住所（連続入力）	CNA	an	105						C				C		-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可 (3) 荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力 (4) 荷受人名に「TO ORDER」が入力されている場合は、「TO ORDER」を入力
41		荷受人住所 1／4 (Street and number/P.O.Box)	CN1	an	70						C				C		-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 1／4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 1／4 (Street and number/P.O.Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所 1／4 (Street and number/P.O.Box) を入力した場合は、荷受人住所 2／4 (Street and number/P.O.Box) 及び荷受人住所 3／4 (City name) を必須入力
42		荷受人住所 2／4 (Street and number/P.O.Box)	CN2	an	35						C				C		-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 2／4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 2／4 (Street and number/P.O.Box) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所 2／4 (Street and number/P.O.Box) を入力した場合は、荷受人住所 1／4 (Street and number/P.O.Box) 及び荷受人住所 3／4 (City name) を必須入力
43		荷受人住所 3／4 (City name)	CN3	an	35						C				C		-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 3／4 (City name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 3／4 (City name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可 (4) 荷受人住所 3／4 (City name) を入力した場合は、荷受人住所 1／4 (Street and number/P.O.Box) 及び荷受人住所 2／4 (Street and number/P.O.Box) を必須入力
44		荷受人住所 4／4 (Country sub- entity, name)	CN4	an	35						C				C		-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 4／4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人住所 4／4 (Country sub-entity, name) を優先する (3) 荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（ハウスB／L）（CHR）															端末仕様（参考）							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件							コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値		
								追加			訂正			削除											
45		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9					C				C		-									
46		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2					F				F		-									
47		荷受人電話番号	CTL	an	14					C				C		-									
48		着荷通知先コード	NS_	an	12	2				C				C		-									
49		着荷通知先名	NN_	an	70	*				C				C		-									
50		着荷通知先住所（連続入力）	NA_	an	105	*				C				C		-									
51		着荷通知先住所 1／4 (Street and number/P. O. Box)	NE_	an	70	*				C				C		-									
52		着荷通知先住所 2／4 (Street and number/P. O. Box)	NF_	an	35	*				C				C		-									
53		着荷通知先住所 3／4 (City name)	NG_	an	35	*				C				C		-									
54		着荷通知先住所 4／4 (Country sub-entity, name)	NH_	an	35	*				C				C		-									
55		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	NP_	an	9	*				C				C		-									
56		着荷通知先国名コード (Country, coded)	NC_	an	2	*				C				C		-									
57		着荷通知先電話番号	NL_	an	14	*				C				C		-									

業務名（業務コード）			出港前報告訂正（ハウスB／L）（CHR）																	端末仕様（参考）						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定 値				
								追加			訂正			削除												
58		品名	CMD	an	350				M			M			-						(1) 積荷内容が容易に特定できるよう具体的かつ詳細な品名を入力 (2) 積荷内容が容易に特定できない表現の品名は入力不可（例えば、「PARTS」は不可で、「MOTORCYCLE PARTS」は可）					
59		代表品目番号	HSN	an	6				M			M			-			HSコード (6桁)			(1) 複数の品目がある場合には、代表品目のHSコード6桁を入力 (2) システムに登録されていること					
60		記号番号	MRK	an	140				M			M			-											
61		個数	PCS	n	8				M			M			-						(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力		○			
62		個数単位コード	PUT	an	3				M			M			-			包装種類コード (UN／ECE勸告第21号・英字)								
63		総重量	GWT	n	10				M			M			-						整数部6桁、小数部3桁		○			
64		重量単位コード	WU1	an	3				M			M			-			数量単位コード (UN／ECE勸告第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド					○		
65		ネット重量	NWT	n	10				C			C			-						整数部6桁、小数部3桁		○			
66		重量単位コード	WU2	an	3					M			M		-			数量単位コード (UN／ECE勸告第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド					○		
67		容積	VOL	n	10				M			M			-						整数部6桁、小数部3桁		○			
68		容積単位コード	VUT	an	3				M			M			-			数量単位コード (UN／ECE勸告第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フートボードメジャー（木材）					○		
69		原産国コード	ORG	an	2				C			C			-			国連LOCODE (国名2桁)								
70		危険貨物等コード	SPC	an	3				C			C			-			危険貨物等コード	特殊貨物の場合にその種類をコードで入力							
71		IMDGクラス	DIC	an	4				C			C			-						国際海上危険物規則（IMDG code）における危険物の分類（クラス）を入力					
72		UN No.	DUN	an	4					M			M		-						(1) 国際連合危険物輸送勧告における国連番号を入力 (2) 「0000」～「9999」の範囲で入力					
73		海上運賃（フレート）	FRT	n	18				C			C			-						(1) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (2) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可		○			
74		海上運賃通貨種別コード	FRC	an	3					M			M		-			通貨コード (ISO4217・英字)								
75		価格	PRS	n	18				C			C			-						(1) 仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を入力 (2) 価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可		○			
76		価格通貨種別コード	PRT	an	3					M			M		-			通貨コード (ISO4217・英字)								
77		仮陸揚識別	KRR	an	3				C			C			-			UN／EDIFACTコード (7365)	28：仮陸揚貨物						○	
78		仮陸揚事由コード	KRS	an	3					M			M		-			仮陸揚事由コード	TRT：他の外国貿易船（機）への積換え（運送有り） REV：コンテナ詰め替え						○	

4 0 5 4 . 出港前報告訂正 (ハウスB／L)

業務コード	内 容
CHR	出港前報告訂正 (ハウスB／L)

1. 業務概要

出港前報告した情報に対するハウスB/L^{*1}の追加、訂正及び削除を行う。

(1) 追加の場合

入力されたマスターB/Lに対してマスターB/L単位にハウスB/Lの出港前報告が完了した旨（以下、「ハウスB/L報告完了」という。）の登録がされている場合、または入力された船舶情報^{*}に対する「出港日時報告（ATD）」業務が行われている場合にハウスB/Lの追加を行う。

報告内容に基づき審査選定処理を行う。

また、ハウスB/L報告完了の登録も行う。既にマスターB/LにハウスB/Lが関連付けられている場合は、ハウスB/Lの登録を省略し、ハウスB/L報告完了の登録のみを行うこともできる。

マスターB/Lの船舶情報が訂正された場合は、本業務でハウスB/Lの船舶情報を訂正して再報告を行う。

なお、「出港前報告（ハウスB/L）（AHR）」業務または本業務（以下、「本業務等」という。）による追加が実施可能なタイミングは以下の通りとなる。

ハウスB/L報告完了 実施状況	ATD業務 実施状況	追加可能業務
未済	未済	AHR業務
済	未済	本業務 ^{*3}
未済	済	本業務
済	済	本業務

報告された情報は、入力された入港予定年月日より一定期間経過後、システムから削除される。

(2) 訂正及び削除の場合

登録されている出港前報告情報に対するハウスB/Lの訂正及び削除を行う。

なお、船舶情報及びB/Lは訂正不可である。

ATD業務が行われている場合は、「出港前報告審査終了・事前通知（CDN）」業務によりハウスB/Lにリスク分析結果の事前通知^{*4}が登録されている場合に限り実施可能となる。

（*1）B/Lの種類は以下のとおりとする。

①「オーシャン（マスター）B/L」

「出港前報告（AMR）」業務または「出港前報告訂正（CMR）」業務（以下、「AMR業務等」という。）で登録されるB/L。

②「ハウスB/L」

本業務等でハウスB/Lとして登録されるB/L。

③「マスターB/L」

オーシャン（マスター）B/Lのうち、ハウスB/Lと関連付けされているB/L、またはマスターB/L識別に「M」を入力したB/L。

（*2）船舶情報とは、以下の5項目を指す。

①船舶コード

②航海番号

③船会社コード

④船積港コード

⑤船積港枝番

（*3）船舶情報の訂正に伴う再報告の場合はAHR業務で実施。

（*4）リスク分析結果の事前通知とは、以下の3つのコードの通知を指す。

①HLD

②DNL

③DNU

2. 入力者

船会社、船舶代理店、NVOCC

3. 制限事項

- ① 1 マスターB/Lに対して関連付け可能なハウスB/Lは最大99件とする。
- ② 1 ハウスB/Lで指定可能なコンテナ番号は最大100件とする。
- ③ 1 業務で入力可能なコンテナ番号は最大100件とする。

4. 入力条件

(1) 入力者チェック

- ① システムに登録されている利用者であること。
- ② 入力者が船会社の場合は、入力された船会社コードに対する利用者であること。
- ③ 入力者が船舶代理店の場合で、入力された船卸港が日本の港である場合は、船卸港において本船利用船会社との受委託関係がシステムに登録されていること。

(2) 入力項目チェック

(A) 単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(B) 項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(3) 船舶DBチェック

追加または訂正の場合で、積載船名または船舶国籍コードを入力しない場合は、入力された船舶コードに対して「船舶基本情報登録（VBX）」業務が行われていること。

(4) 出港前報告情報DBチェック

(A) 追加の場合

(a) マスターB/Lチェック

入力されたマスターB/Lに対して以下のチェックを行う。

- ① ハウスB/Lでないこと。
- ② 入力された船舶情報に対するATD業務が行われている場合は、AMR業務等で登録済みのオーシャン（マスター）B/Lであること。
- ④ 入力された船舶情報に対するATD業務が行われていない場合は、ハウスB/L報告完了の旨が登録されていること。
- ⑤ ハウスB/L報告完了のみを登録する場合は、既にハウスB/Lと関連付けされていること。

(b) ハウスB/Lチェック

入力されたハウスB/Lが登録されている場合は、以下のチェックを行う。

- ① 入力された船舶情報に対してATD業務が行われていること。
- ② オーシャン（マスター）B/Lでないこと。
- ③ 既に本業務等で登録済みのハウスB/Lである場合には、以下の2点を満たすこと。
 - ・ 仕出港コードが変更されていないこと。
 - ・ 船舶情報が変更されていること。

(B) 訂正および削除の場合

入力されたハウスB/Lに対して以下のチェックを行う。

- ①ハウスB/Lであること。
- ②船舶情報が変更されていないこと。
- ③マスターB/Lが変更されていないこと。
- ④A T D業務が行われている場合は、ハウスB/Lにリスク分析結果の事前通知が登録されていること。

5. 処理内容

(1) 入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「00000-0000-0000」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、「00000-0000-0000」以外の処理結果コードを設定の上、処理結果通知出力処理を行う。(エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。)

(2) ハウスB/L重量総計上処理

ハウスB/Lの総重量を、マスターB/Lに登録されているハウスB/L重量総計に加減算する。

(3) 重量比較判定処理

マスターB/Lに対してAMR業務等が行われている場合は、マスターB/Lの総重量と前述5.

(2) で計上したハウスB/L重量総計とで比較判定を行う。

(4) マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理

入力された船舶情報に対してA T D業務が行われている場合は、入力されたハウスB/Lに関連付けられているマスターB/Lに対して、AMR業務等と本業務等の実施状況の判定を、以下の通り行う。

また、本業務等の実施状況については、マスターB/L単位にハウスB/L報告完了の判定も行う。

項番	AMR業務等実施状況	本業務等実施状況	ワーニング対象判定
1	未済	済 (ハウスB/L報告完了未済)	対象
2	未済	済 (ハウスB/L報告完了済)	対象
3	済	未済	対象
4	済	済 (ハウスB/L報告完了未済)	対象
5	済	済 (ハウスB/L報告完了済)	対象外

(5) 出港前報告情報不一致判定処理

入力されたハウスB/Lに対して、以下の判定を行う。

(A) 報告時間不正判定

A T D業務が行われている場合は、システムに登録されている報告期限までに出港前報告がされていることを判定する。

(B) ハウスB/L未登録判定

マスターB/Lの場合は、マスターB/Lに関連付けられたハウスB/L登録状況を判定する。

(C) マスターB/L未登録判定

関連付けられているマスターB/LがAMR業務等で登録されていることを判定する。

(D) 船舶情報不一致判定

関連付けられているマスターB/Lが、AMR業務等で登録されている場合には、本業務等で入力された船舶情報とマスターB/Lに登録されている船舶情報を比較し、異なる場合に不一致と判定する。

○：判定対象

処理区分 チェック項目	追加	訂正	削除
報告時間不正判定	○		
ハウスB/L未登録判定	○		○
マスターB/L未登録判定	○		
船舶情報不一致判定	○		○

(6) 審査選定処理

追加または訂正の場合は、入力された情報に基づき審査選定を行う。

(7) 出港前報告情報DB処理

(A) 追加の場合

(a) マスターB/L処理

(ア) 登録処理

入力されたマスターB/Lに対して以下の処理を行う。

- ①ハウスB/Lの入力がある場合は、関連付けられたハウスB/Lの件数を、1件加算する。
- ②船舶情報の訂正に伴う再報告の場合で、マスターB/LにハウスB/L報告完了が登録されている場合は、その旨を取り消す。
- ③ハウスB/L報告完了の入力がある場合は、その旨を登録する。
- ④ハウスB/L重量総計計上処理、重量比較判定処理、マスターB/LとハウスB/Lのマッチング判定処理、及び出港前報告情報不一致判定処理（ハウスB/L未登録判定、マスターB/L未登録判定、船舶情報不一致判定）の結果を登録する。

(イ) 削除処理

マスターB/Lが変更された場合は、変更前のマスターB/Lに対して以下の処理を行う。

- ①関連付けられたハウスB/Lの件数を、1件減算する。
- ②ハウスB/L重量総計計上処理、重量比較判定処理及び出港前報告情報不一致判定処理（ハウスB/L未登録判定、船舶情報不一致判定）の結果を登録する。
- ③関連付けられたハウスB/Lの件数が0件となった場合で、AMR業務等が行われていない場合は、削除表示を設定する。

(b) ハウスB/L処理

入力されたハウスB/Lに対して以下の処理を行う。

- ①入力された情報を登録する。
- ②マスターB/LとハウスB/Lを関連付けた旨を登録する。
- ③出港前報告情報不一致判定処理（報告時間不正判定）及び審査選定処理の結果を登録する。
- ④入力された船舶情報に対してATD業務が行われている場合は出港日時を登録する。

(B) 訂正の場合

(a) マスターB/L処理

入力されたマスターB/Lに対して以下の処理を行う。

- ①ハウスB/L重量総計計上処理、重量比較判定処理の結果を登録する。

(b) ハウスB／L処理

入力されたハウスB／Lに対して以下の処理を行う。

- ①入力された情報を上書き登録する。
- ②審査選定処理の結果を登録する。

(c) 削除の場合

(a) マスターB／L処理

入力されたマスターB／Lに対して以下の処理を行う。

- ①関連付けられたハウスB／Lの件数を、1件減算する。
- ②ハウスB／L重量総計計上処理、重量比較判定処理及び出港前報告情報不一致判定処理（ハウスB／L未登録判定、船舶情報不一致判定）の結果を登録する。
- ③関連付けられたハウスB／Lの件数が0件となった場合で、AMR業務等が行われていない場合は、削除表示を設定する。

(b) ハウスB／L処理

入力されたハウスB／Lに対して以下の処理を行う。

- ①マスターB／Lとの関連付けを取り消す。
- ②削除表示を設定する。

(8) 出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

6. 出力情報

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
出港前報告情報	ハウスB／Lに係る情報	税関
出港前報告情報	マスターB／Lに係る情報	税関
マスターB／L一覧情報	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) A T D業務が行われている (2) 「マスターB／LとハウスB／Lのマッチング判定処理」において、ワーニングと判定された	税関
出港前報告不一致情報 (税関)	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) A T D業務が行われている (2) 「出港前報告情報不一致判定処理」において、出力要と判定された	税関
出港前報告不一致情報 (民間)	以下の条件をすべて満たすとき出力する (1) A T D業務が行われている (2) 「出港前報告情報不一致判定処理」において、出力要と判定された	入力者

7. 特記事項

(1) ハウスB／Lの出港前報告日時について

追加の場合、本業務を行った日本時間における日時を、出港前報告日時とする。

(2) 船舶情報の訂正について

既に本業務等で登録済みのハウスB／Lである場合で、入力された船舶情報とハウスB／Lに登録されている船舶情報が異なる場合は、船舶情報の訂正に伴う再報告とみなして上書き登録を行う。同時に、マスターB／Lに対するハウスB／L報告完了の登録がされている場合はその旨を取り消すため、再度ハウスB／L報告完了の登録が必要である。

出力情報名（出力情報コード）			処理結果通知（*SCHR）																編集仕様		
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式	カンマ	非表示	分割
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 （１）ハウスＢ／Ｌ番号が入力された場合 ・ハウスＢ／Ｌ番号 ３５桁 （２）ハウスＢ／Ｌ番号が入力されていない場合 ・マスターＢ／Ｌ番号 ３５桁			
2		処理結果コード	an	75			M										処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力			
3		マスターＢ／Ｌ番号	an	35			C											入力されたマスターＢ／Ｌ番号を出力			
4		ハウスＢ／Ｌ番号	an	35			C											入力されたハウスＢ／Ｌ番号を出力			
5		Ｂ／Ｌ不適合識別	an	1			C											ハウスＢ／Ｌが入力された場合で、入力されたマスターＢ／Ｌが以下のいずれかの条件を満たす場合に「１」を出力 ①マスターＢ／Ｌ識別に「M」が入力されていないＢ／Ｌ ②AMR業務等が実施されていないＢ／Ｌ			